Región Variable de Cadena Pesada

CDR H1 - Contacto
CDR H1 - Chothia
CDR H1 - Kabat

Número Kabat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
K1H1	E	V	Q	L	V	Q	S	G	A	E	V	K	K	P	G	A	S	V	K	V	S	C	K	A	S	G	Y	T	F	T	S	Y	Y	I	H	W	V	R	Q	A	P	G
m6E7	Q	V	Q	L	Q	Q	S	G	P	E	L	V	K	P	G	A	S	V	K	I	S	C	K	A	S	G	Y	S	F	T	D	Y	Y	M	H	W	V	K	Q	S	H	I
h6E7.L4H1e	E	V	Q	L	V	Q	S	G	A	E	V	K	K	P	G	A	S	V	K	V	S	C	K	A	S	G	Y	S	F	T	D	Y	Y	M	H	W	V	R	Q	A	P	G
h6E7.L4H1e.A54	E	V	Q	L	V	Q	S	G	A	E	V	K	K	P	G	A	S	V	K	V	S	C	K	A	S	G	Y	S	F	T	D	Y	Y	M	H	W	V	R	Q	A	P	G

CDR H2 - Contacto
CDR H2 - Chothia
CDR H2 - Kabat

Número Kabat	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	52a	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	82a
K1H1	Q	G	L	E	W	I	G	W	I	N	P	G	S	G	N	T	N	Y	A	Q	K	F	Q	G	R	V	T	I	T	R	D	T	S	T	S	T	A	Y	L	E	L	S
m6E7	K	S	L	E	W	I	G	R	I	N	P	Y	N	G	A	A	F	Y	S	Q	N	F	K	D	K	A	S	L	T	V	D	K	S	S	S	T	A	Y	M	E	L	H
h6E7.L4H1e	Q	G	L	E	W	I	G	R	I	N	P	Y	N	G	A	A	F	Y	S	Q	N	F	K	D	R	V	T	L	T	V	D	T	S	T	S	T	A	Y	L	E	L	S
h6E7.L4H1e.A54	Q	G	L	E	W	I	G	R	I	N	P	Y	A	G	A	A	F	Y	S	Q	N	F	K	D	R	V	T	L	T	V	D	T	S	T	S	T	A	Y	L	E	L	S

CDR H3 - Contacto
CDR H3 - Chothia
CDR H3 - Kabat

Número Kabat	82b	82c	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	100a	100b	100c	100d	100e	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
K1H1	S	L	R	S	E	D	T	A	V	Y	Y	C	A	R	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	D	Y	W	G	Q	G	T	L	V	T	V	S	S
m6E7	S	L	T	S	E	D	S	A	V	Y	Y	C	A	I	E	R	G	A	D	L	E	G	Y	A	M	D	Y	W	G	Q	G	T	S	V	T	V	S	S
h6E7.L4H1e	S	L	R	S	E	D	T	A	V	Y	Y	C	A	I	E	R	G	A	D	L	E	G	Y	A	M	D	Y	W	G	Q	G	T	L	V	T	V	S	S
h6E7.L4H1e.A54	S	L	R	S	E	D	T	A	V	Y	Y	C	A	I	E	R	G	A	D	L	E	G	Y	A	M	D	Y	W	G	Q	G	T	L	V	T	V	S	S

FIG. 2B